

接口说明

1. 连接

连接模块的 `Connection` 类用于建立应用与设备之间的连接。

Connection

```
class Connection():
    def __init__(self, sensorName, applicationName):
        ...
```

其构造函数需要 `sensorName` 和 `applicationName` 两个字符串，其中 `sensorName` 是设备的IP地址，例如 "192.168.1.10"，`applicationName` 是应用的名字，可自定义一个字符串。

`Connection` 支持python `with` 操作，可在 `with` 块退出时自动释放连接。

在开发时，可以在一开始就建立一个`Connection`的实例，在程序运行期间一直保留该实例，以便为各种数据采集任务提供连接句柄，直到程序退出时，再清除该实例。

2. 频谱采集

频谱模块包括 `spectrumSnapshot` 和 `spectrumScanner` 两个控制频谱采集的类。其中 `spectrumSnapshot` 根据输入的扫描参数只扫描一次，相当于给特定的频段拍了一张快照。与之相比，`spectrumScanner` 会对指定的频段连续扫描，直到向它发送扫描停止的指令。

snapshot、scanner通用属性

`startFrequency` 只读，起始频率

`stopFrequency` 只读，终止频率

`totalPoints` 只读，一次扫描的频点个数

`totalSegments` 只读，一次扫描所扫过的频段个数

SpectrumSnapshot

```
gene(self, start = 88e6, stop = 108e6, rbw = 10e3, **kwargs):
```

根据`start`, `stop`等参数生成扫描参数，启动接收机采集，生成频谱结果。

- `start` 起始频率，单位Hz
- `stop` 终止频率，单位Hz
- `rbw` 分辨率带宽，单位Hz

- `kwargs` , 其它参数项 :
 - `avg` 平均次数 [0, 64] , 默认0
 - `gain` 前置放大器开关 True or False , 默认False
 - `att` 衰减器[0,30] , 默认0
- 返回值 : (`header` , `spectrum`) , 其中`header`为数据头 , 是 `SegmentData` 类型的实例 , 包含数据产生的时间、方位等信息。`spectrum`为`float[]` , 为数据体。

SpectrumScanner

```
config(self, start, stop, rbw, avg = 0, gainSwitch = False, attenuation = 0)
```

配置扫描 , 参数含义同 `SpectrumSnapshot.gene()`

```
start(self, sweepCount = 0, sweepInterval = 100)
```

启动扫描

- `sweepCount` 扫描次数 , 默认为0 , 即无限次
- `sweepInterval` 扫描间隔 , 相邻两次扫描之间的时间间隔 , 单位毫秒 , 默认100毫秒

```
abort(self)
```

终止扫描

```
reset(self)
```

重置扫描 , 释放测量句柄

`SpectrumScanner` 支持python `with` , 在 `with` 块退出时自动释放数据连接。


并且支持迭代操作 , 在调用`start()`成功后 , 可以使用`for`、`next`等方法循环获取结果。

一个典型的扫描过程如下 :

```
with SpectrumScanner(sensorHandle) as scanner:
    scanner.config(88e6, 108e6, 100e3)  #配置扫描频率范围88MHz-108MHz, 分辨率100kHz
    if not scanner.start():
        return
    startTime = time.time()
    for header, spectrum in scanner:
        doSomething(header, spectrum)  #此处对获取的结果进行处理
        if timer.time() - startTime > 100: #如果扫描了100秒, 停止扫描
            scanner.abort()  #会异步触发StopIteration异常, 从而退出循环
```

具体示例可见 `example/spectrum_sweep.py` , 示例依赖 `matplotlib` 和 `pyqt5` 包 , 请确定已安装 , 再运行。

在窗口左侧设置好起始终止频率 , 分辨率 , 然后点击三角图标运行。



3. IQ采集

IQ采集模块包括IQ采集类 `IQSnapshot`。`IQSnapshot` 非常类似于频谱采集模块的 `spectrumSnapshot`，都是根据传入的扫描参数启动采集，采集完成后返回采集结果。


IQSnapshot

```
def gene(self, center, span, **kwargs)
```

根据center, span等参数生成扫描参数，启动接收机采集，生成结果。

- `center` 中心频率，单位Hz
- `span` 分析带宽，单位Hz，3900A可取[10kHz, 20MHz]，3900D/E/F可取[10kHz, 40MHz]
- `kwargs`，其它参数项：
 - `numSweeps` 扫描次数 [0, N]，最大可取uint64的max值，0为无限次采集，默认1
 - `numTransferSamples` 每次采集的采样点数，可取256, 512, 1024, 2048等2的整数次幂，最大可取2048，默认2048
 - `numBlocks` 采集的频点数，默认为1
 - `gain` 前置放大器开关 True or False，默认False
 - `att` 衰减器[0,30]，默认0
- 返回值：(header, IQ)，其中header为数据头，是 `IQSegmentData` 类型的实例，包含数据产生的中心频率、采样率、时间、方位等信息。IQ为int[]，为数据体，长度为 `numTransferSamples` 的两倍，这是因为每个采样点包含两个数据，分别为I和Q，数据在列表中交叉排列，双数索引上为I值，单数索引上为Q值。

具体示例可见 `example/IQ_snapshot.py`



4. FM/AM解调

FM/AM解调模块包括解调器 `AnalogDemodulator` 和解调频谱控制类 `AnalogDemodulatorSpectrumScanner`。其中 `AnalogDemodulator` 控制接收机输出音频流，`AnalogDemodulatorSpectrumScanner` 控制接收机并行输出分析带宽内的频谱。

AnalogDemodulator

属性

`audioSampleRate` 只读，音频采样率

接口

```
def config(self, center, analyseBw, gainSwitch = False, attenuation = 0)
```

配置解调器参数

- `center` 中心频率，单位Hz
- `analyseBw` 分析带宽，单位Hz，3900A可取[10kHz, 20MHz]，3900D/E/F可取[10kHz, 40MHz]

- `gainSwitch` 前放开关
- `attenuation` 衰减设置[0,30]

```
start(self)
```

启动解调，返回True成功，False失败

```
changeTuner(self, center, bw)
```

切换解调频率和解调带宽，仅可在start()之后调用

- `center` 待切换的解调频点，应在config()调用参数的 `center ± analyseBw / 2` 范围之内
- `bw` 新的解调带宽，典型值100kHz-200kHz
- 返回True成功，False失败

`AnalogDemodulator` 支持python `with`，在 `with` 块退出时自动释放数据连接。

并且支持迭代操作，在调用start()成功后，可以使用for、next等方法循环获取结果。

AnalogDemodulatorSpectrumScanner

在成功启动解调器之后，可以创建一个 `AnalogDemodulatorSpectrumScanner` 对象，并行采集分析带宽内的频谱。当然如果不关注频谱，只解调的话也是可以的，可跳过下面的说明。

属性

`center` 只读，中心频率

`span` 只读，分析带宽

`points` 只读，频谱结果的有效点数

接口

```
def __init__(self, demodulator)
```

该类构造函数需要传入解调器对象

```
def start(self)
```

启动频谱扫描，仅可在demodulator.start()之后调用

```
def abort(self)
```

终止频谱扫描

`AnalogDemodulatorSpectrumScanner` 支持python `with`，在 `with` 块退出时自动释放数据连接。

并且支持迭代操作，在调用start()成功后，可以使用for、next等方法循环获取结果。

一个典型的解调加频谱扫描的过程如下：

```
import sys
import eisa1
from time import time
from time import sleep
import threading

def test():
    with eisa1.Connection("192.168.1.88", "demod") as connection:
        with eisa1.AnalogDemodulator(connection.native_handle()) as demodulator:
            demodulator.config(center = 92.6e6, analyseBw=20e6, gainSwitch = False,
attenuation = 0)
            if not demodulator.start():
                return
            scanner = eisa1.AnalogDemodulatorSpectrumScanner(demodulator) #创建频谱扫描对象
            scanner.start()

            #定义两个线程函数，分别处理音频和频谱数据
            def audioPlayFunc():
                for header, pcmBlock in demodulator:
                    print(header.sequenceNumber)

            def spectrumAcquireFunc():
                for header, spectrum in scanner:
                    print(header.sequenceNumber)

            audioPlayThread = threading.Thread(target=audioPlayFunc)
            audioPlayThread.start()

            spectrumAcquireThread = threading.Thread(target=spectrumAcquireFunc)
            spectrumAcquireThread.start()

            sleep(10) #运行十秒后退出
            scanner.abort()
            spectrumAcquireThread.join()
            demodulator.abort()
            audioPlayThread.join()

test()
```

具体示例可见 `example/analog_demod.py`，示例依赖于 `pyAudioPlayer`（随 `pyeisa1` 提供），请事先安装。

示例中，按 三角形 图标启动解调，此时声音开始播放，同时界面显示频谱，用鼠标可以拖动蓝色条带到任意信号处以解调相应的电台。按 方框 图标停止解调。按 红点 图标将当前音频保存为 `.wav` 格式的音频文件，文件保存在示例所在的目录下。

